



SURE Cleaner & Degreaser

Sgrassatore energico e per pavimenti. Conforme ai requisiti CAM 2021 in ambito civile e sanitario.

Descrizione

SURE Cleaner & Degreaser fa parte di una linea esclusiva di prodotti professionali per tutte le esigenze di pulizia quotidiana, a base di sostanze vegetali, 100% biodegradabile. SURE Cleaner & Degreaser è uno sgrassatore energico concentrato per la pulizia di tutte le superfici di cucina molto sporche quali attrezzature, cappe, piani cottura e banchi di preparazione. E' inoltre adatto alla rimozione di sporco pesante dai pavimenti e alla deceratura.

Caratteristiche principali

- Specifico per la pulizia di superfici molto sporche
- Altamente efficace sullo sporco grasso
- Senza profumo e coloranti
- Contiene attivi vegetali ottenuti da fonti rinnovabili
- 100% Biodegradabile e decomposto da processi naturali
- Nessuna classificazione di pericolo ambientale o di pericolosità per gli utilizzatori

Benefici

- Formula concentrata con eccellenti costi in uso
- Pulisce lo sporco grasso e incrostato lasciando le superfici pulite e splendenti
- Riduce l'impatto ambientale
- Durante l'uso il prodotto non necessita di DPI

Modalità d'uso

Metodo spray:

1. Riempire il flacone spruzzatore da 750ml con acqua e aggiungere una dose da 10ml di SURE Cleaner & Degreaser.
2. Rimuovere i residui di sporco grossolano prima di applicare il prodotto.
3. Spruzzare la soluzione sulle superfici e pulire con un panno.
4. Risciacquare con acqua pulita le superfici a contatto con alimenti e lasciar asciugare all'aria.

Pulizia generale e dei pavimenti:

1. Dosare in un secchio 5-15ml di SURE Cleaner & Degreaser per litro d'acqua tiepida (soluzione allo 0,5-1,5%).
2. Rimuovere i residui di sporco grossolano prima di applicare il prodotto.
3. Applicare la soluzione sulle superfici e pulire con un panno, una spazzola o un mop.
4. Risciacquare con acqua pulita le superfici a contatto con alimenti e lasciar asciugare all'aria.

Dosaggi consigliati

Dosare il prodotto in secchio o serbatoio pieni.

Per macchina/secchio: 30ml in 10L di acqua (soluzione 0,3%).

Aumentare la concentrazione sino a 100ml in 10L di acqua (1%) in caso di sporco molto pesante.

Per deceratura: 200ml in 10L di acqua (soluzione 2%).

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*

Applicazione

Macchina/secchio: passare i pavimenti con la macchina o il mop. Per sporco molto pesante applicare la soluzione e lasciare agire un paio di minuti prima di ripassare con la macchina.

Deceratura: applicare la soluzione sul pavimenti con la macchina monospazzola e lasciare agire per 5 minuti. Ripassare il pavimento con lavasciuga per raccogliere la soluzione.



EU Ecolabel: NL/020/045





SURE Cleaner & Degreaser

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	Traslucido Pallido Giallo Liquido
Odore:	Specifico del prodotto
pH (tal quale):	> 11
pH (in uso):	~ 11
Peso specifico (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.02

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Seguendo le modalità d'uso consigliate, SURE Cleaner & Degreaser è utilizzabile su tutti i materiali comunemente presenti nelle cucine. Non utilizzare su metalli dolci quali alluminio, rame e ottone.

Informazioni ambientali

La formula di SURE Cleaner & Degreaser è 100% biodegradabile secondo il test OECD 301B

I tensioattivi nel prodotto sono biodegradabili in conformità al Regolamento Europeo EC 648/2004.

SURE Cleaner & Degreaser è certificato Ecolabel (**EU NL/020/045**) come prodotto a basso impatto ambientale.

Il prodotto ha ottenuto la certificazione Cradle to Cradle Gold n. 4284

L'imballaggio primario del prodotto è realizzato con il 50% di plastica riciclata.

Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario:

- Etichettatura ambientale Ecolabel EU
- Prodotto concentrato in tanica da 5L e dosato tramite apparecchiatura/sistema di diluizione automatico che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.
- Prodotto concentrato confezionato in flacone da 1L e dosato tramite tappo dosatore per la corretta diluizione, riducendo la probabilità di errore dell'operatore.

Conforme sia in ambito civile che sanitario al sub-criterio B del criterio premiante "contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio di pulizia" del DM nr 51 del 29.01.2021 :

- Privo di fragranze e coloranti

Formati disponibili

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Formato
100894246	SURE Cleaner & Degreaser 6x1L W3623	Dosaggio manuale
100894247	SURE Cleaner & Degreaser 2x5L W1779	Dosaggio manuale

La tanica da 5L può essere usata per il riempimento dei flaconi da 1L per uso quotidiano.

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tutti i diritti riservati. 14/09/2021 it-IT (K00208)